

manitu

Anleitung

zum Einrichten Ihrer

manitu DSL - Verbindung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
0. Vorwort	3
1. Anleitungen	4
1.1 Nutzer von Windows XP	4
1.2 Nutzer von Windows Vista	9
1.3 Nutzer von Hardware-Routern	11

0. Vorwort

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, Ihre manitu DSL-Internetverbindung einzurichten. Sie finden hier Anleitungen für verschiedene Betriebssysteme sowie Router allgemein.

1. Anleitungen

1.1 Nutzer von Windows XP

1. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung**.



2. Es folgt ein Klick auf **Netzwerk- und Internetverbindungen**.



3. Klicken Sie auf **Netzwerkverbindungen**.



4. Klicken Sie im darauf sich öffnenden Menü rechts auf **Neue Verbindung erstellen**.




5. Nun öffnet sich der Konfigurationsassistent. Bei der Willkommen-Seite auf den Schalter **Weiter**- klicken.




6. Auf der ersten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt **Verbindung mit dem Internet herstellen**. Danach auf **Weiter** klicken.




7. Auf der zweiten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt **Verbindung manuell einrichten**. Danach auf **Weiter** klicken.



8. Auf der dritten Seite des Assistenten aktivieren Sie den Punkt **Verbindung über eine beständige aktive Breitbandverbindung herstellen, die Benutzername und Kennwort anfordert**. Danach auf **Weiter** klicken.




9. Auf der vierten Seite des Assistenten tragen Sie unter dem Punkt Name des Internetanbieters den Namen für die Verbindung ein, zum Beispiel *manitu DSL*. Es folgt ein Klick auf **Weiter**.



10. Auf der fünften Seite des Assistenten tragen Sie folgende Daten ein

Benutzername: Ihren Benutzername (z.B. 1000000-1@manitu.de)
Kennwort: Ihr Passwort (12-stellige Kombination)
Kennwort bestätigen: erneut Ihr Passwort



Die 2 Checkboxes können Sie individuell setzen, die sind für die DSL-Verbindung nicht relevant. Es folgt ein Klick auf **Weiter**.

11. Auf der sechsten Seite des Assistenten können Sie wählen, ob Sie eine Verknüpfung der eingerichteten Verbindung auf dem Desktop erstellen wollen. Diese Einstellung ist wiederum optional. Anschließend schließen Sie den Assistenten mit einem Klick auf **Fertig stellen**.




12. Die neue Internetverbindung ist jetzt fertig eingerichtet und kann mit einem Klick auf Verbinden im sich öffnenden Fenster getestet werden.



1.2 Nutzer von Windows Vista


1. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung**.




2. Es folgt ein Klick auf **Netzwerkstatus und Aufgaben anzeigen**.




3. Klicken Sie links auf **Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten**.




4. Klicken Sie im sich darauf öffnenden Menü auf **Verbindung mit dem Internet herstellen**.



5. Nun öffnet sich der ein neues Fenster wählen Sie hier **Breitband (PPoE)**.



6. Bitte geben Sie hier die von uns bereits übermittelten Zugangsdaten an. Als Verbindungsname wählen Sie z.B. *manitu DSL*.



7. Ihre neue Internetverbindung ist nun bereit.

1.3 Nutzer von Hardware-Routern

Da sich jeder Router in einigen Punkten anders konfigurieren lässt, haben wir die Anleitung bewusst knapp und Hersteller-übergreifend gehalten.

Das Prinzip ist immer dasselbe: Sie gehen in das Web-basierte Konfigurationsmenü Ihres Routers und suchen die Einstellungen zu Benutzername und Passwort. Geben Sie hier die Daten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben, ein.

Benutzername: Ihren Benutzername (z.B. 1000000-1@manitu.de)
Kennwort: Ihr Passwort (12-stellige Kombination)

Bitte prüfen Sie darüber hinaus, ob Sie folgende Einstellungen ebenfalls verändern können. Sollten diese für Ihren jetzigen Anbieter angepasst sein, ändern Sie diese bitte ab:

IP-Adresse: automatisch (vom Anbieter) beziehen
DNS-Server: automatisch (vom Anbieter) beziehen